

Tyto články mne oslovily a většinou mi pomohly, když jsem hledal nějakou radu při řešení určitého problému. Tímto děkuji jejich autorům a dovoluji si na ně takto upozornit i další zájemce. Články jsou ponechány v původní podobě a bez mých zásahů. Je v nich odkaz na autora a zdroj, takže se každý zájemce může obrátit přímo na autora článku. Já s nimi nemám nic společného a vlastně jen touto formou na ně POUKAZUJI. Předkládám je jen pro vlastní posouzení a zříkám se jakékoliv odpovědnosti za jejich použití. Většina rad vyžaduje určité znalosti a zkušenosti uživatele, takže rozhodně nedoporučuji takovéto zásahy pro úplného laika. Rozhodně také doporučuji před jakýmkoliv experimentováním nejen zálohu dat, ale kompletní zálohu celého systému, vytvoření bodu obnovy, zálohu registrů. V případě dotazů se obraťte přímo na autory článků nebo zdrojovou stránku webu, který je původně poskytl.

martinuvzivot.cz

WIN10 - Jak zrušit automatické odhlašování uživatele - Martinův život


Motivace:

Článek níže se zaměřuje jak zrušit automatické odhlašování uživatele ve WIN10. Díky tomuto postupu je možné vypnout automatické ohlašování ve WIN10, které je **nastaveno defaultně po 2 minutách**.


Implementace:

Funkce “Vypršení časového limitu bezobslužného režimu spánku systému” je skrytou funkcí WIN10 v možnostech napájení, kterou lze aktivovat následovně:

1) Otevřít vyhledávání kliknutím na WIN+S




2) Vepsat **cmd** (příkazový řádek) a otevřít jej jako **administrátor**:



3) Zadat příkaz:


```
powercfg -attributes SUB_SLEEP 7bc4a2f9-d8fc-4469-b07b-33eb785aaca0 -ATTRIB_HIDE
```




Pozn. Příkazem výše se změní v registrech hodnota "Attributes" na 0 v cestě: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\238C9FA8-0AAD-41ED-83F4-97BE242C8F20\7bc4a2f9-d8fc-4469-b07b-33eb785aaca0

Alternativně je možné nastavit tento atribut přiloženým souborem do registrů: [Add System unattended sleep timeout from Power Options.zip](#)


4) Otevřít vyhledávání kliknutím na WIN+S




5) Vepsat **powercfg.cpl** (Možnosti napájení) a otevřít jej jako **administrátor**:




6) Ve VAŠEM použitém upřednostňovaném schématu (Plan shown on the battery meter), kliknout na **Změnit nastavení schématu (Change plan settings)**:



7) Kliknout na **Změnit pokročilé nastavení napájení (Change advanced power settings)**:



8) Rozkliknout **Režim spánku (Sleep)** a po rozbalení nabídky se objeví **Vypršení časového limitu bezobslužného režimu spánku systému (System unattended sleep timeout)**. Tímto lze nadefinovat čas pro automatické ohlašování při napájení z baterie a při napájení se sítí. Pro ukázkou nastaveno na 30 minut.



Pozn. Funkci **Vypršení časového limitu bezobslužného režimu spánku systému (System unattended sleep timeout)** je možné opětovně skrýt pomocí příkazu:

```
powercfg -attributes SUB_SLEEP 7bc4a2f9-d8fc-4469-b07b-33eb785aaca0 +ATTRIB_HIDE
```
